epati

Antikor v2 Layer2 Tünelleme Kurulum Kılavuzu

Ürün: Antikor v2 - Layer2 Tünelleme Kılavuzlar



www.epati.com.tr

ераті



Antikor v2 Layer2 Tünelleme Kurulum Kılavuzu

- Doküman Sürüm: v1.2
- Güncelleme Tarihi: 10.02.2023

Online İnceleme

Antikor v2 Layer2 Tünelleme'yi online incelemek için tıklayınız.

Kullanıcı adı: demo

Parola: demo

Kurulum Öncesi

- ÖNEMLİ NOT: Kurulumdan önce sanal makineye ihtiyaç duyulabilecek tüm NIC leri atayınız. Kurulumdan sonra yapılacak NIC ekleme ve çıkarma işlemleri, lisansın düşmesine sebebiyet verecektir.
- Fiziksel Sunucu ortamı sağlandıktan sonra en az 8Gb USB Ventoy (https://www.ventoy.net/en/download.html) programı ile formatlanarak aşağıdaki linkleri verilen ISO bu USB ye atılır. Sonrasında Fiziksel/Sanal sunucular boot açılışı USB olacak şekilde başlatılır ve ürün kurulumu yapılır.
- Sanal sunucu için, ISO gereken klasöre yüklenmelidir.
- Kurulum esnasında internet erişimi gerekmektedir. Lisans doğrulaması için DNS sorgularına cevap alınabilmesi ve 95.173.165.10 ip adresinin 7001, 7002 ve 22022 portlarına erişim izni gerekmektedir.
- Kurulumdan sonra internet erişimi zorunlu değildir.

ISO dosyasını edinmek için tıklayınız.

Kuruluma başlamadan önce, kurulum CD'sinin veya ISO dosyasının Epati Siber Güvenlik tarafından sağlandığından emin olunuz. CD zarfının üzerindeki güvenlik mührünün zarar görmemiş olmadığından emin olunuz.

Not: Bu kontroller sırasında herhangi bir şüphe olması durumunda kuruluma devam etmeyiniz.

Tünelleme yazılımı fiziksel olarak korumalı bir ortamda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Kurulumdan önce donanıma sadece yetkili kişilerin eriştiğinden emin olun.

Kurulacak makinenin minimum 64 GB SSD diske ve 2 GB belleğe sahip olduğuna emin olun.

Kurulum sırasında herhangi bir adımda <a>[ctrl] tuşuna basıldığı vakit kurulum başa dönecektir.

Kurulum



mtikor ∨2 Installe

Boot Antikor v2 Installer (x86_64) Boot existing OS Run Memtest86+ (RAM test) Hardware Information (HDT) Reboot Power Off

> Press [Tab] to edit options www.epati.com.tr



Yukarıdaki ekranda;

- Boot Antikor v2 Installer (x86 64) Yeni Antikor L2 Tünelleme kurulumu içindir.
- Boot existing OS Antikor L2 Tünelleme kurulum ekranından çıkar.
- Run Memtest86+ (Ram test) Ram testi yapılmak istenirse bu seçenek seçilmelidir.
- Hardware Information (HDT) Donanım bilgilerinin görüntülenmesi istenilirse bu seçenek seçilmelidir.
- Reboot Yeniden başlatmak istenilirse bu seçenek seçilmelidir.
- Power Off Antikor L2 Tünelleme cihazı kapatılmak istenirse bu seçenek seçilmelidir.

Dil Seçimi

Tünelleme yazılımı için kullanılacak olan dil seçimi belirtilir.



Ağ Yapılandırması

Bu ekranda 2 adet Ethernet görülmektedir. Kurulum hangi Ethernet üzerinden yapılacaksa o Ethernet seçilip kuruluma devam edilir.

Not: Ethernet kartları gösterilmemesi durumunda, bağlantıları kontrol edin ve "Yenile - Durumu Yeniden Kontrol Et" seçeneğini seçin.

tikor v2 - Tümleşik Siber Güvenlik Sistemi
Ağ Yapılandırması
enp0s8[Kablo Takılı] 82540EM Gigabit Ethernet Controller [Kablo Takılı] 82540EM Gigabit Ethernet Controller YenileYenileDurumu Yeniden Kontrol Et
<tamam> <iptal></iptal></tamam>

DHCP - Manuel Seçimi

Seçilen ethernetten internete el ile IP vererek veya DHCP seçilerek otomatik IP alınması gerekir. DHCP için hâlihazırda IP dağıtan bir sisteminizin olduğu varsayılır.

Antikor v2 - Tümleşik Siber Güve	enlik Sistemi	
enp0s8	Ağ Yapılandırması - Yapılandırma Türünü Seçiniz MCP Otomatik Yapılandırma Manual El ile Yapılandırma 	

Arayüz: enp0s8 broadcast_address=1 dhcp_lease_time=864 dhcp_message_type=5 dhcp_server_identif domain_name_servers filename=test.pxe ip_address=10.0.3.1 network_number=10.0 couters=10.0.3.2 subnet_cidr=24 subnet_mask=255.255 Yukarıdaki Yapıland	0.0.3.255 00 ier=10.0.3.2 ='193.255.128.2 1.1.1 5 1.3.0 i.255.0 lirmayi Onayliyor musur	.1 8.8.8.8' nuz?	
	<evet></evet>	⟨H ayir ⟩	_

Eğer IP dağıtan sisteminiz yoksa el ile IP verilerek devam edilir. Bu verdiğiniz IP'nin dışarıya erişirken WEB(80 portu), Ping (ICMP) ve SSL (443 portu) bağlantısının açık olduğunu kontrol ediniz. Bunlar kapalı ise kurulumunuz tamamlanmayacaktır.

Aşağıda manuel IP verilerek kuruluma devam edilmiştir.

Antikor v2 - Tümleşik Si	ber Güvenlik Sistemi		
	Ağ Yapılandırması IP Adresi Alt Ağ Maskesi Ag Geçidi DMS Sunucusu ⟨Tamam⟩	10.0.3.15 255.255.255.0 10.0.3.2 8.8.8.8	

IP Adresi, Alt Ağ Maskesi, Ağ Geçidi Veya DNS Sunucusu alanları zorunlu olup herhangi birinin girilmemesi durumunda hata mesajı gösterilip kuruluma devam edilemeyecektir. Benzer şekilde bu alanlara IP adresi formatı dışında farklı bir formatta girdi yapılırsa "Geçersiz IP adresi" hatası alınacaktır.

tikor v2 - Tümleşik Siber Güvenlik Sistemi
Ag Yapilandirmasi 3: enn0s8: <broadcast.multicast.up.lower up=""> mtu 1500 gdisc fg codel state UP group</broadcast.multicast.up.lower>
default glen 1000
link/ether 08:00:27:ba:30:bb brd ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.3.15/24 scope global enp0s8 ualid lft forever preferred lft forever
default via 10.0.3.2 dev enp0s8
10.0.3.0/24 dev enposo proto kernel scope link src 10.0.3.15
Yukarıdaki Yapılandırmayı Onaylıyor musunuz?
<mark>⟨Evet⟩</mark> ⟨Hayir>

IP adresi, manuel olarak yapılandırıldıktan sonra IP ve ağ geçidi yukarıdaki gibi gösterilmektedir. Eğer onaylıyorsanız Evet seçilerek kuruluma devam edebilir veya Hayır seçilerek kurulumun başına dönebilirsiniz.

10.0.3.2 - Ağ Geçidine Ping Atılıyor... Ağ Geçidine Ulaşılabiliyor Sunucuya Erişim Kontrol Ediliyor... İnternete Ulaşılabiliyor Zaman Damgası Alınıyor...

Lisans

Epati Siber Güvenlik tarafından verilmiş olan lisans bilgileri girilir.

Antikor v2 -	Tümleşik Siber Güvenlik Sistemi
	Lisans-Kontrolii
	Lisans Anahtarını Giriniz
	<pre><tamam> <iptal></iptal></tamam></pre>

Disk Bölümleme

Sunucu üzerinde 2-3 farklı disk var ise, Antikor Tünelleme yazılımı ve logları 2 farklı diske kurulabilir. Tek disk var ise seçilen diske kurulum yapılacaktır.

Antikor V2 -	Tümleşik Siber (Güvenlik Sistemi
		Antikor OS Diskini Seçiniz
		<pre>/dev/sda 16 GiB /Tamam> <iptal></iptal></pre>
Antikor 12	- Timlesik Sihen (Giuenlik Sistemi
		Log Diskini Seçiniz /dev/sda 16 GiB (Tamam) <iptal></iptal>



 $Kurulum \ için \ diskin \ biçimlendirilmesi \ gerekmektedir. \ {\tt Evet} \ seçerek \ devam \ edilir.$

Antikor v2 - Tümleşik Siber Güvenlik Sistemi Disk Yapılandırması Antikor OS Disk Bölümlendirmesi Yapılıyor... Log Disk Bölümlendirmesi Yapılıyor... Bölümleme Tablosu Yeniden Okunuyor... #1 Bölüm Biçimlendiriliyor... #2 Bölüm Biçimlendiriliyor...

Ant	; il	(or	ν2		Tüml	leşi	\mathbf{k}_{-}	Si	ber	Güven.	lik	S	ist	temi	l
-----	------	-----	----	--	------	------	------------------	----	-----	--------	-----	---	-----	------	---

Antikor v2 - Tümleşik Siber Güvenlik Sistemi Yükleniyor-Lütfen Bekleyiniz...

80%

ant i Kor 2

PAKETLER	KURULUYOR

Yapilandirma Yoneticisi - Staging Arayuz Modulu - Staging	2.0.72 2.0.218	Kurulmaya Hazir <mark>Indir</mark> iliyor
Arac Kutusu - Staging	2.0.7	Kurulmaya Hazir
Yonetimsel Araclar	2.0.20	Kurulmaya Hazir
Haberlesme Modulu - Staging	2.0.205	Guncel
Haberlesme Aracisi	2.0.17	Sirada (Indirme)
Yonetici Konsolu - Staging	2.0.23	Sirada (Indirme)
Haberlesme Yoneticisi (Router) -	2.0.5	Sirada (Indirme)
Eklenti - Ortam Saglayici - Staging	2.0.8	Kurulmaya Hazir
Eklenti - Bildirim Iletici - Staging	2.0.5	Kurulmaya Hazir
Eklenti - Izleyici - Staging	2.0.11	Kurulmaya Hazir
Eklenti - Bildirim Gonderici Modulu -	2.0.7	Kurulmaya Hazir
Eklenti - Syslog - Staging	2.0.9	Kurulmaya Hazir
Eklenti - Cluster Yonetimi - Staging	2.0.27	Kurulmaya Hazir
Modul Yoneticisi - Staging	2.0.3	Guncel
Web SSH Modulu - Staging	2.0.4	Kurulmaya Hazir

Toplam Ilerleme %44



Bu aşamadan sonra kurulum tamamlanmıştır. Sunucu yeniden başlatılır. İlk başlatmadan sonra, ayarlar tamamlanır ve "login" ekranı gelir.

/	
Welcome to AntiKor 2 AntiKor 2 AntiKor 2'ye Hosgeldiniz	
l ePati Information Technologies ePati Bilisim Teknolojileri 	
I http://www.epati.com.tr/ I I http://www.antikor.com.tr/ I I Tel. : +90 324 361 02 33 I I Fax : +90 324 361 02 39 I	
** Arayuz URL: https://10.0.3.15:8800 Antikor-v2 login: _	

Antikor L2 Tünelleme Sunucusunun WEB ara yüzüne nasıl girilir?

Bilgisayarda bulunan herhangi bir web tarayıcısı ile cihaza erişip gerekli ayarlar yapılabilmektedir. (Internet Explorer, Chrome, Firefox, vs.) Yazılım ayarlarını yapmadan önce yukarıdaki gibi Tünelleme kurulum IP adresinin doğruluğunu ve kabloların takılı olduğundan emin olunuz.

• Tarayıcının adres kısmına sunucuya verilmiş olan IP adresi https://10.0.3.15:8800 girilir. Port 8800 olduğu için "https://" nin yazılması unutulmamalıdır.

antikor v2 Tünelleme	antikor v2 Tünelleme
Giriş yapmak için bilgileri giriniz.	Giriş yapmak için bilgileri giriniz.
İçullanıcı Adı	İkullanıcı Adı
Parola	Parola
Giriş	Giriş
ePati Bilişim Teknolojileri © 2016	ePati Bilişim Teknolojileri © 2016
Dil Seçiniz : tr en ar	Dil Seçiniz : tr en ar
Girîş	eirş yapmak için bilgileri giriniz.
Kullanıcı Adı	kullanıcı Adı
Parola	Parola
Girîş	Giriş
ePati Bilişim Teknolojileri © 2016	ePati Bilişim Teknolojileri © 2016
Dil Seçiniz : tr en ar	Dil Seçiniz : tr en ar
kullanıcı Adı	kullanıcı Adı
Parola	Parola
Giriş	Giriş
ePati Billşim Teknolojileri © 2016	ePati Bilişim Teknolojileri © 2016
Dil Seçiniz : tr en ar	Dil Seçiniz : tr en ar
Parola	Parola
Giriş	Giriş
ePati Bilişim Teknolojileri © 2016	ePati Bilişim Teknolojileri © 2016
Dil Seçiniz : tr en ar	Dil Seçiniz ː tr en ar
Giriş	Giriş
ePati Bilişim Teknolojileri © 2016	ePati Bilişim Teknolojileri © 2016
Dil Seçiniz : tren ar	Dil Seçîniz ː tr en ar
ePati Bilişim Teknolojileri © 2016	ePati Bilişim Teknolojileri © 2016
Dil Seçiniz : tr en ar	Dil Seçiniz : tr en ar
Dil Seçiniz : tr en ar	Dil Seçiniz : tr en ar

• Açılan sayfada, kullanıcı adı "admin" ve parolayı "antikor" yazarakGiriş butonuna tıklanır.

ераті		antikor Layer2 TN - EPA-TN-K4-TR Sayfa ismi girmeye başlayın	Q 🗇 Çıkış Yap 🚍
BILIGN TECHNOLOJILERI INFORMATION TECHNOLOGIES	Gösterge Paneli		
admin Antikor Admin 👻	Sistem Kullanımı	Servis Durumları	8 H A
🏖 Gösterge Paneli	CPU Bellek Disk	Layer2 Tünelleme Motoru Çalışıyor	
🗞 Tanımlamalar 🧹	2% 11% 6%	Layer3 Yönlendirme Kapalı	> C
🚍 Tünel Yapılandırması 🛛 🔇	0 100 0 100 0 100	IPsec VPN Servisi Çalışıyor	> -
🕫 Sistem Ayarları 🧹		SNMP Servisi Çalışıyor	Image: Image:
😡 Ağ Yapılandırması 🛛 🗸	Ethernet Bant Genişliği Kullanımı Tümü × 👻		
🖻 Raporlar 🗸 🤇	4	Network Önbellek Durumu	~ ×
👁 Anlık Gözlem 🤇	Mbt/s	Network Belleği - MTU 1500 Network Belleğ	- MTU 4000
🛛 VPN Yönetimi 🧹	3 Mbl/s		
🗙 Yönlendirme Yönetimi 🤇		0%	
📥 Performans 🤇	MDI/S	0 100 0 Network Belleği - MTU 9000 Network Belleği	- MTU 16000
۶ Araçlar <	1 Mbits		
🜲 Bildirim Yönetimi 🛛 🔍		0% 0%	100
嶜 Yönetim Paneli Ayarları 🧹	bil/s 12:49:45 12:49:55 12:50:00 12:50:05		
		Arayüz Durumları	^ ×
	Network Paket Durumu	Gruplanmamis	

Arayüze giriş yapıldıktan sonra ilk adım olarak güvenlik amacı ile Parolanın değiştirilmesi gerekmektedir. Kullanıcı Yönetimi menüsü altında bulunan **Yönetim Paneli Kullanıcıları** sekmesine tıklanır.



Ardından "Detaylar" butonuna tıklanır.

Yöne	tim Paneli Ku	llanıcıları											🎗 Yenile 🕇 Ekle
XLS	CSV PDF							🆽 Göster/Gizle 👻	Sayfa Başı Kay	ıt Sayısı	Tamam	T Filtrele	🖌 Filtreyi Temizle
#	Durum	🖺 Adı	↓î Soyadı	👫 Kullanıcı Adı	İşlemler								
1	Aktif	Antikor	Admin	admin	🕼 Düzenle	🛍 Sil	😁 Grup Üyelikleri	→ Yetkiler ve Roller	* Detaylar	🔵 Sertifika Yönetimi 👻			
					¢	< 1	2						Git

Açılan sayfada "Düzenle" butonuna tıklanır.

Yönetim Paneli Kullanıcıları

	a Kullanic)eį
kor Admin		
ınıcı Adı : admin		
a Bildieri		
Soyadı : Antikor Admin		
anici Adi 🗄 admin		
osta : bilgi@epati.com.tr		
uşturma Tarihi :		
riş Yapılan IP Adresi : 10.2.1.157		
riş Yapılan Tarih : 2021-03-22 12:49:46+03		
iriş Yapılan Son IP Adresi : 10.2.1.157		
riş Yapılan Son Tarih : 2021-03-19 17:28:03+03		
iriş Sayısı 🕴 6		
n Tarafından Olucturuldu		

Kullanıcı bilgileri bölümünde yeni Parola belirlenerek "Kaydet" butonuna tıklanır.

Profil Fotoğrafı Yükle
Profil Fotoğrafı : 🛃 Yükle

Kimlik Bilgileri	
Adı	Antikor
Soyadı	Admin
ePosta	bilgi@epati.com.tr

Kullanıcı Bilgileri	
Kullanıcı Adı	admin
	Kullanıcı Parolasını Değiştir.

🖹 Kaydet

Kullanıcı Parola Güncelleme

	Parolanızı Güncelleyin	
Eski Parola	I.	
Yeni Parola	₹)	
Yeni Tekrar	₹)	
	🖺 Kaydet	

Kurumsal Güvenlik Politikası

Yönetim Paneli Ayarları menüsünün altında bulunan Yönetim Paneli Erişim Ayarları sayfasına gidilir.



WEB yönetim arayüzüne hangi IP adres(ler)inden giriş yapılacağını gösterir. Kısıtlı erişim seçilirse erişilmesi istenen IP adres(ler)inin veya Network adres(ler)inin belirtilmesi gerekir.

Yönetim Paneli Erişim Ayarları							🗘 Yenile 🕇 Ekle
			Yönetim Pan	eli Erişim Ayarları			
		Çalışma Modu Trafiği Logla Sertifika Bazlı Ki Harici Kaynaklar Web Arayüzü Eri	mlik Doğrulama dan Kimlik Doğrulama şim Protokolü 😫	Her Yerden Erişim Kapatî Kapatî O http 💿 https	~		
	XLS	CSV PDF					
	#	IP Adresi	👫 Açıklama	1 işlemler			
	1	0.0.0/0		🕼 Düzenle	🛍 Sil		
	2	10.0.0/8		🕼 Düzenle	🛍 Sil		
	з	172.16.0.0/12		🕼 Düzenle	🛍 sil		
	4	192.168.0.0/16		🕼 Düzenle	🛍 Sil		
			α c 1 → 3	9	Git		

ALAN	AÇIKLAMA
Her Yerden Erişim	IP adres kısıtlaması olmadan herhangi IP adresinden AntiKor2 arayüzüne erişilebilir durumdadır.
Kısıtlı Erişim	Sadece belirlenen IP adres(ler)i veya network adres(ler)inden erişilebilir durumdadır.
Trafiği Logla	Buton aktif edilerek yönetim paneli erişim logları Syslog sunucuya gönderilmesi sağlanabilir.
Sertifika Bazlı Kimlik Doğrulama	Yönetim Paneli Kullanıcılarında oluşturulan sertifika ile giriş yapılacak ise Açık olmalıdır. Açık olduğu takdirde sertifika bulunan yönetim paneli kullanıcıları haricinde kimse arayüze giriş yapamaz.
Harici Kaynaklardan Kimlik Doğrulama	Harici kaynaklardan doğrulamayı aktif eder.
Web Arayüzü Erişim Protokolü	Arayüze yapılacak olan bağlantı türü seçilir.

ePati Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş. Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Teknopark İdari Binası Kat: 4 No: 411 Posta Kodu: 33343 Yenişehir / MERSİN 