epati

Statik NAT Yapılandırması

Ürün: Antikor v2 - Yeni Nesil Güvenlik Duvarı Yapılandırma Örnekleri



www.epati.com.tr

EPOTİ Statik NAT Yapılandırması



Kısa Anlatım

NAT, yerel ağda kullanılan özel IP adreslerinin internete gerçek IP adresi ile çıkmasını sağlar. Statik NAT, yerel ağda kullanılan bir ya da birden fazla IP adresinin internete çıkarken sabit bir gerçek IP ile yönlendirilmesidir.

Network Şeması



Konfigürasyon

İlk adım olarak NAT Yapılandırması menüsünden Statik NAT sekmesine gidilir.



Kurum içindeki bir sanal IP adresi dışarıdan bir gerçek IP adresi ile eşleştirilecekse, **statik NAT** işlemi gerçekleştirilir. Böylelikle bu özel IP adresinin gerçek IP adresi olur. İnternet hattı **ADSL** olanlarda bu işlem yapılamaz çünkü ADSL'de tek bir gerçek IP adresi vardır ve bu da Antikor'un çıkış IP adresidir. (Yapılabilmesi için **ISS**'ten ek IP adresi alınması gereklidir). Birden fazla IP adresi bulunan **Frame Relay / Metro Ethernet** gibi internet çıkışı var ise, birden fazla gerçek IP adresine sahipse içerideki herhangi bir özel IP adresi gerçek IP adresine eşitlenebilir.

Yukarıdaki resimde bulunan Statik NAT arayüzünde sağ üstte bulunan Ekle butonu ile yeni kayıt oluşturulur.

Statik NAT - Yeni Ka	yıt	×
Durum	Aktir	
Adres Ailesi	● IPv4 ○ IPv6	
Yerel IP Adresi	1Pv4	
Dış IP Adresi	IPv4	
Açıklama		
	Ø İptal 🛛 😫 Kayo	det

Örnek;

Statik NAT - Yeni Kay	nt	×
Durum	Aktir	
Adres Ailesi	IPv4 IPv6	
Yerel IP Adresi	IPv4 192.168.1.101	
Dış IP Adresi	IPv4 10.2.1.71	
Açıklama	X Server	
	Ø İptal 🛛 😫 Kay	det

ALAN	AÇIKLAMA
Durum	Aktif ya da pasif olma durumu seçilir.
Adres Ailesi	IPv4 veya IPv6 seçilir.
Yerel IP Adresi	Yerel IPv4 veya IPv6 adresi girilir.
Dış IP Adresi	Gerçek IPv4 veya IPv6 adresi girilir. IP Havuzları nda tanımlı olması gerekmektedir.
Açıklama	Açıklama yazılır.

Bütün portların açık olması istenirse **Erişimler** kısmının boş bırakılması yeterli olacaktır. Eğer bütün portların açık olması istenmiyorsa **Erişimler** kısmına tıklanarak erişmek istenilen portlar girilir. Girilen portlar dışındaki bütün portlar erişime kapalı hale gelecektir.

																	8	+
XLS	CSV	PI	DF														T	1
#	Durum	n	11	Yerel	IP Ad	lresi		lt	Dış IP Adresi	1	1 Açık	ama	1†	İşlem	ler			
1	Aktif			192.10	58.1.1	01			10.2.1.71		X Ser	ver		ľ	Û	Erişin	nler	
									« <	1 >	»							
ağı	daki re	simd	le bu	lunar	Ekl	e butc	onu il	le p	oort erişimle	ri ekler	nesi ya	pılabil	r.					
ağı Serv	daki re :	simd	le bu	lunar	Ekl	e butc	onu il	le p	oort erişimle	ri ekler	nesi ya	pılabil	r.					
ağı Serv	daki re:	simd	le bu	lunar	Ekl	e butc	onu il	le p	oort erişimle	ri ekler	nesi ya	pılabil	r.			÷	S	•
ağı Serv XLS	daki res ver	simd	le bu	lunar	Ekl	e butc	onu il	le p	oort erişimle	ri ekler	nesi ya	pılabil	r.			¢	S T	•
ağıı Serv XLS	daki re: /er csv Durum	simd	DF Port Bilgil	lunar	J†	e butc Erişece Ağ	onu il ∗k	le p	oort erişimle Açıklama	ri ekler Azami Sayısı	nesi ya Bağlant	pılabili '	r. 5 sani Sayısı	yedeki	Bağla	¢ ntı	J Işler	- nle
sağıı (Ser کر Ser کر XLS #	daki res /er 5 CSV Durum	simd	DF Port Bilgil	lunar	Jt	e butc Erişece Ağ	onu il •k ↓	le p	oort erişimle Açıklama ↓↑	ri ekler Azami Sayısı	nesi ya Bağlant	pılabili '	r. 5 sani Sayısı	yedeki	Bağla	ح ntı	₹ İşler	ale

Statik Nat Erişimleri -	Yeni Kayıt	×
Durum	Aktir	
Port Bilgisi		
Erişilecek Ağ		
Açıklama		
Kişi Başı Maximum Bağlantı Sayısı	1000	
5 Saniyede Maximum Bağlantı Sayısı	100	
	Ø İptal 🕒 Ka	ydet

Örnek;

Statik Nat Erişimleri -	Yeni Kayıt	×
Durum	Aktir	
Port Bilgisi	TCP 80 \times TCP 443 \times TCP 8800 \times	
Erişilecek Ağ	0.0.0.0/0 × ::/0 ×	
Açıklama	Erişilecek Portlar	
Kişi Başı Maximum Bağlantı Sayısı	1000	
5 Saniyede Maximum Bağlantı Sayısı	100	
	Øiptal 🛛 🖹 Kayo	let

ALAN	AÇIKLAMA
Durum	Aktif ya da pasif olma durumu seçilir.
Port Bilgisi	Erişmek istenilen portlar girilir.
Erişilecek ağ	Bu portlara erişilecek ağ veya ağlar girilir.
Açıklama	Açıklama yazılır.
Kişi Başı Maximum Bağlantı Sayısı	Yönlendirme yapılacak port veya portlara maximum kişi sayısı yazılır.
5 Saniyede Maximum Bağlantı Sayısı	Yönlendirme yapılacak port veya portlara 5 saniyede yapılabilecek maximum bağlantı sayısı yazılır.

Tanımları uygula işlemi ile ayarlar uygulanır ve girilen portlar dışında bütün portlar erişime kapalı hale gelir.

X Ser	ver									¢	S +
XL	s csv	PDF									T
#	Durum ↓	Port Bilgileri	J1	Erişecek Ağ ↓↑	Açıklama	11	Azami Bağlantı Sayısı	J1	5 saniyedeki Bağlantı Sayısı	ţţ.	İşlemler
1	Aktif	TCP 80 TCP 443 TCP 8880		0.0.0/0	Erişim Portları		1000		100		C 💼
					« < 1	>	»				
	ePati Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş.										om.tr om.tr 02 33 02 39