

# epati

## Yedekle / Geri Yükle

Ürün: Antikor v2 - Yeni Nesil Güvenlik Duvarı  
Kılavuzlar

## Yedekle / Geri Yükle

Antikor'daki bütün ayarlar bilgisayara alınıp istenildiği zaman yedekten geri dönülebilir. Yedekle butonuna basılarak ayarlar yedeklenir ve daha sonra Geri Yükle seçeneği ile önceki bir yedekten sisteme geri yüklenir.

### Yerel Ayarlar

Yerel Ayarlar sekmesinde Yedekle/Geri Yükle/Temizle işlemleri yapılmaktadır. Yedek Kapasitesi alanına girilen MB değeri kadar yedek saklanabilir. Disk kapasite sınırlaması bulunmaktadır. Boş Disk Alanı (MB) bilgisi görüntülenmektedir. Yedek İndir butonu ile yedekler indirilebilir ve Geri Yükle butonu ile yedeğin yüklenmesi sağlanabilir.

#### Yedekle / Geri Yükle

Yerel Ayarlar Uzak Sunucu Ayarları

##### Ayarlar

Otomatik Yedekle  Pasif

Yedek Kapasitesi(MB)

Boş Disk Alanı Sınırı(MB)

Boş Disk Alanı(MB) 27034 MB

Yedekleme işlemi başlatıldı...

### Alınan yedek için bilgi ve işlem

Yedek Tarihi	Boyut	Açıklama	İşlemler
2024-07-03 13:35:41	3MB		<input type="button" value="Yedek İndir"/> <input type="button" value="Geri Yükle"/> <input type="button" value="Düzenle"/> <input type="button" value="Sil"/>

### Uzak Sunucu Ayarları

“Yedekleme Ayarları” alanı aktif edilerek, Antikor yedeği bir sunucuya gönderilebilir.

#### Yedekle / Geri Yükle

Yerel Ayarlar Uzak Sunucu Ayarları

##### Yedekleme Ayarları

Sunucuya Yedekleme  Pasif

**Yedekleme Ayarları**

<b>Sunucuya Yedekleme</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Aktif
<b>Yedekleme Aralığı</b>	1 Hafta
<b>Gün</b>	Pazartesi
<b>Saat</b>	
<b>Adres Ailesi</b>	<input checked="" type="radio"/> IPv4 <input type="radio"/> IPv6
<b>Sunucu Adresi</b>	IPv4
<b>Dosya Paylaşım Türü</b>	FTP
<b>Sunucu Portu</b>	
<b>Kullanıcı Adı</b>	
<b>Parola</b>	.....
<b>Hedef Klasör</b>	

Alan	Açıklama
Sunucuya Yedekleme	Yedekleme işleminin bir sunucuya yapılabilmesi için bu seçenek aktif hale getirilmelidir.
Yedekleme Aralığı	Yedeklemenin ne sıklıkla yapılacağı belirtilmelidir.
Gün	Yedekleme günü seçilmelidir.
Saat	Yedekleme saati belirtilmelidir.
Adres Ailesi	Kullanılacak adres ailesi belirtilmelidir.
Sunucu Adresi	Yedekleme yapılacak sunucunun IP adresi veya alan adı girilmelidir.
Dosya Paylaşım Türü	Kullanılacak dosya paylaşım türü belirtilmelidir.
Sunucu Portu	Sunucunun kullanacağı port numarası belirtilmelidir.
Kullanıcı Adı	Sunucuya erişim için kullanılacak kullanıcı adı girilmelidir.
Parola	Kullanıcı adı ile ilişkili parola girilmelidir.
Hedef Klasör	Yedeğin sunucuda kaydedileceği hedef klasör belirtilmelidir.



