

epati

Güvenlik Bölgesi Tanımları

Ürün: Antikor v2 - Yeni Nesil Güvenlik Duvarı

Kılavuzlar

Güvenlik Bölgesi Tanımları

Antikor'da güvenlik bölgesi oluşturup bu bölgeler ethernet atama'da arayüzlere(WAN1, LAN1, DMZ1, ...) atanabilmektedir. Arayüzlere atanan güvenlik bölgesi güvenlik kurallarında kullanılabilir.

Güvenlik Bölgesi Tanımları

[Yenile](#) [+ Ekle](#)

#	Makine Adı	Adı	Varsayılan Politika	Açıklama	İşlemler
1	dmz1-zone	DMZ1-Zone	İzinli	DMZ1-Zone	Düzenle Sil
2	lan1-zone	LAN1-Zone	İzinli	LAN1-Zone	Düzenle Sil
3	lan2-zone	LAN2-Zone	İzinli	LAN2-Zone	Düzenle Sil
4	lan3-zone	LAN3-Zone	İzinli	LAN3-Zone	Düzenle Sil
5	wan-zone	WAN Zone	İzinli	WAN Zone	Düzenle Sil

[«](#) [<](#) [1](#) [>](#) [»](#)

Güvenlik Bölgesi Tanımları - Yeni Kayıt

Makine Adı

Adı

Varsayılan Politika

Açıklama

[İptal](#)

[Kaydet](#)

ALAN	AÇIKLAMA
Makine Adı	Bu bölüm kullanıcının doldurduğu Adı bölümüne göre otomatik olarak oluşturulmaktadır. Girdi alanına kullanıcı müdahalesi engellenmiştir.
Adı	Güvenlik bölgesi tanımının adı girilir. Girilen bu ada göre makine adı otomatik olarak oluşturulur.
Varsayılan Politika	Oluşturulan güvenlik bölgesi için varsayılan politika izinli veya engelli olarak seçilir.
Açıklama	Güvenlik bölgesi tanımı için açıklama girilir.



