

# epati

## Antikor v2 ile Cisco Router arasında Site to Site VPN Yapılandırması

Ürün: Antikor v2 - Yeni Nesil Güvenlik Duvarı

► Yapılandırma Örnekleri

# Antikor v2 ile Cisco Router arasında Site to Site VPN Yapılandırması

## Kısa Anlatım

**Site to Site VPN**, uzak lokasyonlar ile bağlantı kurulmasını sağlar. Aynı zamanda internet üzerinde güvenli iletişim sağlayacaktır. Merkez (Antikor) ve Şube (Cisco Router) olarak iki farklı bölgedeki lokasyonların nasıl bağlanabileceği aşağıda anlatılmaktadır.

## Network Şeması



## Konfigürasyon

İlk olarak Antikor tarafında Site to Site VPN Ayarları yapılır.

**VPN Yönetimi** sekmesi altında bulunan **Site to Site VPN Ayarlarına** tıklanır.



Daha sonra **Ekle**'ye tıklanır.

#	Durum	Protokol	Bağlantı Adı	Kaynak IP adresi	Karşı IP adresi	Kaynak Seri IP adresi	Karşı Seri IP adresi	Hedef Ağ	İşlemler

**Ekle**'ye tıklandıktan sonra karşımıza gelen Site to Site yapılandırma ekranında ayarlarımız böyle olacaktır.

**Kaynak IP Adresi:** İnternetin çıkış IP (WAN) adresidir.

**Karşı IP Adresi:** VPN Bağlantısı yapılacak lokasyonun çıkış IP (WAN) adresidir.

**Kaynak Seri IP Adresi:** Kaynak Tünel IP'si.

Karşı Seri IP Adresi: Karşı Tünel IP'si.

### Site to Site VPN Ayarları - Yeni Kayıt

**Durum**  Aktif

**Protokol** GRE

**Bağlantı Adı** SitetoSite

**Adres Ailesi**  IPv4  IPv6

**Kaynak IP adresi** IPv4 2.2.2.2

**Karşı IP adresi** IPv4 11.11.11.11

**Kaynak Seri IP adresi** IPv4 192.168.1.1

**Karşı Seri IP adresi** IPv4 192.168.2.1

**Hedef Ağ** 0.0.0.0/0 x ::/0 x

Antikor taraflı yapılandırma için son adım olarak **Kaydet**'e tıklanır.

Cisco taraflı yapılandırmada ise;

```
CiscoRouter
CiscoRouter(config)#interface tunnell
CiscoRouter(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
CiscoRouter(config-if)#ip mtu 1400
CiscoRouter(config-if)#ip tcp adjust-mss 1360
CiscoRouter(config-if)#tunnel source 11.11.11.11
CiscoRouter(config-if)#tunnel destination 2.2.2.2
```

ePati Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş.  
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü  
Teknopark İdari Binası Kat: 4 No: 411  
Posta Kodu: 33343 Yenişehir / MERSİN

www.epati.com.tr  
bilgi@epati.com.tr  
+90 324 361 02 33  
+90 324 361 02 39

